


PERAČNÍK – JEDNODUCHÝ



Pripravila som foto-návod s postupom, ako ušiť peračník. Poďme si ho spoločne pozrieť ☺



Podčiarknuté slová sú prepojené s produktmi, ktoré nájdete v našom e-shope

www.gitart-hm.com




Vyrobíme si šablónu, s rozmermi, aké som použila ja, alebo si prispôbíte rozmery, podľa vlastnej potreby. Časti, ktoré trčia na šablóne – sú boky peračníka a majú rozmer výšky nášho peračníka – v tomto prípade je výška peračníka 7,5 cm a tieto časti sú rozdelené na dva rôzne rozmery: 4 + 3,5 cm (je lepšie, keď sú tieto rozmery totožné – teda výška peračníka by bola 8 cm a bočné časti 4 + 4 cm). Na šablóne sú prídavky na šev (ďalej len PNŠ).

Podľa šablóny si vyrežeme látku – v mojom prípade zošité kúsky látok. Zároveň si vyrežeme podkladový materiál – [RONOFIX 140+18](#), je výhodný v tom, že si ho priamo nažehlíme na rubovú stranu a pri práci sa nebude posúvať. Vyrežeme ho v rozmere bez PNŠ.





V ďalšom kroku si prišijeme zips. Najradšej používam špirálový v metráži – [ZIPS - ČIERNA 5](#) (číslo 5 označuje šírku zúbkov), kde si navlečiem [BEŽEC - ČIERNA 5](#). Zips si položíme na okraj pripraveného vyrezaného tvaru peračníka lícom k lícu (viď obrázok) a prišijeme zipsovou pätkou. Peračník si prehne cez seba k lícom k lícu, správne napasujeme a druhú časť zipsu a opäť prišijeme (viď obrázok).




Máme prišitý zips. Keď zips otvoríme, vyzerá presne tak, ako vidíme na obrázku.



Zpracujeme si kraje zipsu, aby sa nám neotváral, prípadne, aby nám bežec nevybehol počas šitia. Takto si ho uzavrieme z oboch strán.



Pokračujeme šitím nášho peračníka. Spojíme si bočné strany – nazveme ich výbežky – rovným stehom. Aby sa nám výbežky neposúvali, pomôžu nám [KLIPY 25 O](#) a prešijeme po okraji na šírku pätky rovným stehom.



Po prišití oboch okrajov si v ruke pretočíme peračník a zošijeme prichytíme si boky (vid' obrázok), máme ich štyri – prešijeme všetky.



Po prišití všetkých bokov máme pripravený obal peračníka. Rovnakým postupom si ušijeme FUTRO nášho peračníka, s malým rozdielom – tu neprišívame zips a miesto hrubého Ronofixu použijeme tenší – [RONOFIX 100+18](#) ☺



FUTRO si otočíme tak, aby sme mali zvonku lícnu stranu. Vložíme do OBALU peračníka a vidíme, že látky sú otočené k sebe lícom k lícu. Prišijeme okraje FUTRA s okrajmi OBALU – pokiaľ nám to priestor v stroji umožní. Na bokoch (začiatok a koniec zipsu) nám ostane otvor. Cez otvor pretočíme peračník na lícnu stranu. Časti, ktoré nemám prišité strojom, prišijeme ručne skrytým švom.



Náš peračník je dokončený ☺

